





Manejo de Sistema Operativo Windows

Pantalla de Windows



Teclado de Windows con botón de Win.







Win + Pausa

Para entrar a la información básica del SISTEMA

• **Ejemplo computador con Windows 7 y Windows 8**





• **Ejemplo computador con Windows 10**





Marcas y Tipos de Procesador



Limpieza del Equipo

Win + R


Permite ejecutar una serie de Instrucciones y programas.

Ejemplo para **Borrar Archivos Temporales** o basura del computador

1. Usar la llave de teclas Win + R



2. Digitar %temp%



**Win + R**

Programas y utilidades que se pueden ejecutar con Win + R

%temp%	Borrar archivos temporales.
CLEANMGR	Ejecuta liberador de espacio en disco.
MRT	Antivirus que elimina software malicioso (Malware).
calc	Calculadora.
mspaint	Microsoft Paint.
notepad	Bloc de Notas (Archivos .TXT).
wordpad	WordPad (Archivos .RTF).
winword	Microsoft Word (Archivo de Office .DOC).
excel	Microsoft Excel (Archivo de Office .XLS).
powerpnt	Microsoft Power Point (Archivo de Office .PPT).
cmd	Línea de comando <code>c:/usuario></code>
cmd → chkdsk	Allí se puede digitar: <code>chkdsk c:</code> Esto hace un <u>Chequeo de Disco</u> y recupera sectores.
msconfig	Ir a la pestaña de inicio e inhabilitar los programas que no se usen y que cargan al iniciar Windows.
wab	Grabar CONTACTOS
control	Panel de Control
shell:appsfolder	Ver los programas instalados en el PC. Puede desinstalar con click derecho sobre el programa deseado.

Otras llaves de teclas

Win + D

Minimiza todas las ventanas.

Win + L

Bloqueo del computador.

Win + S

Ejecutar opción de Búsqueda de archivos.



Win + P

Opciones de proyector. Extender o duplicar pantalla.

Win + K

Conectar PC a Dispositivos como ejemplo TV con opción Mirror

Win + Tab

Visor de aplicaciones ejecutadas.

Alt + Tab

Cambiarse entre aplicaciones ejecutadas.

Win + T

Cambiar de Aplicación – Programas anclados en Barra de Tareas.

Alt + F4

Cerrar ventana.

Win (+)

Win (-)

Ejecutar la LUPA de Windows.


Ctrl + Shift + N

Crear Carpeta en el Escritorio o en el Explorador de Windows.

Win + E

Abrir el Explorador de Windows. (Equipo / Mi PC).

Vistas del Explorador de Windows



La vista seleccionada es **DETALLES**: la cual permite mostrar el nombre del archivo, fecha de modificación, tipo y tamaño del archivo. (Muestra la mayor o toda la información del archivo).




Win + .

Pantalla de Emojis



Win + H

Dictado para escribir por voz





Win + Alt + R

Grabador de Pantalla



Win + G

Barra del Xbox Game Bar (También visualiza las grabaciones).







Mostrar las Extensiones de los Archivos.

• En Windows 7 y anteriores


Estando en el Explorador de Archivos, presionar la tecla [**Alt**] y realizar los siguientes pasos:



Alt (Para activar menú) → Herramientas → Opciones de Carpeta → Pestaña Ver → Quitar el chulo en la opción Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos.




Ejemplo:



• En Windows 8 y superiores Windows 10

Estando en el Explorador de Archivos, pestaña Vista → Opciones (sale la misma ventana)





Tipos de Archivos



TEXTO

.TXT
.RTF
.PDF
.DOC
.DOCX
.HTML

IMÁGEN

.BMP
.JPG
.PNG
.GIF
.CDR

SONIDO

.WAV
.MID
.MP3
.MP4
.M4A
.AU

VIDEO

.AVI
.WMV
.MPEG
.MOV
.3GP
.MP4

ANIMACIÓN

.GIF
.FLA
.SWF

Archivos de Office en Versiones antiguas y nuevas.



Programa de Office

Versión Antigua

Versión Nueva

Office97 y 2003

Office2010, 2013, 2016, 2019

WORD

.DOC

.DOCX

EXCEL

.XLS

.XLSX

.XLSM (Macros)

POWER POINT

.PPT

.PPTX

.PPS (Ejecutable)

.PPSX



Algunas llaves de teclas estando en:

Google chrome



Ctrl + H

Ver el historial de navegación

Ctrl + Shift + Supr

Borrar historial de navegación, contraseñas, cookies, etc.

Ctrl + F

Buscar

Ctrl + T

Abrir nueva pestaña

Ctrl + W

Cerrar Pestaña

Ctrl + Shift + N

Navegar incognito

► Para Establecer una página de inicio al abrir Google Chrome:

Alt + F

Menú ► Configuración ► Establecer páginas

► Para Ver o borrar extensiones e instalarlas en Chrome:

Alt + F

Menú ► Más herramientas y Extensiones al lado izquierdo

1. Capturar Pantalla o Print Screen



Impr Pant

Captura la pantalla completa.

Alt + Impr Pant

Capturar pantalla actual o pantalla activa.




2. Capturar Recorte de Pantalla:



Herramienta Recortes

► Desde la lupa o buscador de Windows (Escribir Recortes). También se puede ubicar por el Botón Inicio.



3. Instalando el programa: **Lightshot**

Descargar de la página oficial: <https://app.prntscr.com/es/>

